



Piggelen / Jazz

Storlek:	½	(1)	2	(3) år.
Kofta och hätta:	5	(6)	8	(8) n. Fg 150 i Piggelen.
Filt:	5	n. Fg 1101 i Jazz.		
Virknål:	Se beskrivningens innersida.			



Garn Mönster Idéer

Virkad kofta, hätta och filt

PIGGELEN 100% Acryl, **JAZZ** 88% Akryl 12% Ull
53219

Storlek:	½	(1)	2	(3)	år.
Centilong:	68	(80)	90	(98)	cm.
Plaggets mått					
Bröstvidd:	57	(62)	67	(70)	cm.
Hel längd:	28	(32)	36	(38)	cm.
Huvudets omkrets:	41	(45)	49	(51)	cm.
Filt:	60 X 65 cm				
Garnåtgång:					
Kofta:	4 (5) 6 (6) n. (fg 150 vit)				
Hätta:	1 (1) 2 (2) n. (fg 150 vit)				
Filt:	5 n. (fg 1101 vit)				
Garnalternativ:	Till Piggelen: Karusell, Tumme Tott. Tänk på att garnåtgången blir annorlunda med en annan kvalitet, även grovleken på stickorna kan variera.				
Virknål:	Inox 2 och 2½ mm till kofta och hätta. Inox 3½ och 4 mm till filt.				
Tillbehör:	5 (5) 6 (6) knappar.				

Masktäthet: 25 m och 12 v med virknål 2½ mm = 10 cm. 15 m och 7½ v med virknål 4 mm = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Virkar Du för löst, byt till en finare virknål. Virkar Du för fast, byt till en grövre virknål.

Virkförklaring:

Lm (luftmaska): Gör 1 öglaxstick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från x tills önskat antal lm erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag den m genom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

St (stolpe): Gör 1 omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag garnet genom 2 m 2 ggr.

Minska 1 m: Gör ett omslag på nålen, stick ner nålen i nästa m och drag upp 1 m, stick ner nålen i följande m och drag upp 1 m, drag garnet genom 2 m, drag garnet genom rest m.

Minska 2 m: Virka lika som minska 1 m men stick ner nålen i ytterligare 1 m.

Avmaskning: I början på v virkas sm över de antal m som skall avmaskas och i slutet på v genom att lämna dem ovirkade.

Mönsterrand (Vid avmaskning och minskning räknas mönsterranden som 5 m)

Varv 1: (avigs) 3 lm, hoppa över 2 m, 1 sm i nästa m, 1 lm vänd. Virka 3 fm om lmb, 1 lm vänd. 1 fm i varje fm 3 ggr, hoppa över 2 m.

Varv 2: Virka 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m, 2 lm. Upprepa varv 1 och 2 hela tiden.

KOFTA

Bakstycke: Lägg upp med virknål 2, 77 (87) 93 (97) lm, stick ner i 3:e lm från nålen och virka 1 st i varje lm = 75 (85) 91 (95) st (= räts). Vänd alla v med 2 lm. Byt till virknål 2½ och virka: 11 (4) 7 (9) st, 1 mönsterrand X 7 st, 1 mönsterrand X. Upprepa X - X ytterligare 3 (5) 5 (5) ggr och sluta med 11 (4) 7 (9) st. Virka på detta sätt hela tiden. När arb mäter 13 (16) 19 (20) cm minskas 1 m i var

Kopiering, tryckning, duplicering
etc av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt.
© Marks & Kattens AB

i nästa m, 1 lm, vänd 3 fm om lmb, 1 lm vänd, virka 1 fm i varje fm 3 ggr, hoppa över 2 st, 1 fm i nästa m X Upprepa X - X varvet ut.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Virka från räts utefter höger framkant med virknål 2, 1 v fm med 2 fm i varje v, 1 lm vänd. Virka 1 v fm med 5 (5) 6 (6) knapphål, det första 1 m från halsringningen, det sista 1 m innan nederkanten, de övriga med jämna mellanrum. Knapphål: virka 2 lm, hoppa över 2 m. På nästa v virkas 2 fm om lm. På 3:e fm v fortsätter man att virka utefter halsringningen med 1 fm i varje m och 2 fm i varje v och sedan utefter vänster framkant. Tag av garnet. Virka till sist 1 uddvarv runt hela koftan från avigs som på ärmen, börja i ena sidsömmen. Sy i knappar.

HÄTTA

Lägg upp med virknål 2, 85 (89) 95 (99) lm, stick ner i 3:e lm från nålen och virka 83 (87) 95 (97) st. Byt till virknål 2½ och virka: 3 (5) 8 (4) st, X 1 mönsterrand, 7 st X Upprepa X - X ytterligare 5 (5) 5 (6) ggr och sluta med 1 mönsterrand, 3 (5) 8 (4) st. När man virkat 12 (14) 16 (18) v virkas 1 v st och 1 uddvarv som på ärmen men hoppa över 1 st istället för 2 st. (se monteringsanvisning nästa sida)

Bakplatta: Lägg upp med virknål 2½, 21 (21) 23 (23) lm, stick ner i 3:e lm och virka 19 (19) 21 (21) st. Virka därefter: 1 (1) 2 (2) st, 1 mönsterrand, 7 st, 1 mönsterrand, 1 (1) 2 (2) st. På nästa v ökas 1 st i var sida. Gör dessa ökn vartannat v 4 (5) 5 (6) ggr. När man virkat 12 (13) 14 (15) v minskas 1 m i var sida varje v 2 ggr.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy fast bakplattan innanför sista uddvarvet på hättan. **Nederkant:** Virka från räts med virknål 2, 1 v st med 3 st över 2 v och 1 st i varje m, 2 lm vänd. Virka 1 halv: X 1 st, 1 lm, hoppa över 1 m X Upprepa X - X varvet ut. Virka till sist 1 v st med 2 st om varje lm. Gör en snodd och drag genom halvvarvet.

FILT

Lägg upp med virknål 3½, 95 lm, stick ner i 3:e lm från nålen och virka 1 st i varje lm = 93 st, vänd alla v med 2 lm. Byt till virknål 4, och virka: 2 st, 1 mönsterrand (som på koftan) X 7 st, 1 mönsterrand X Upprepa X - X ytterligare 6 ggr och sluta med 2 st. Virka på detta sätt tills arb mäter ca 60 cm, sista v skall vara v 2 på mönsterranden. Virka 1 v st = 93 st. Tag av garnet. Virka till sist 1 uddvarv med virknål 3½ lika som på koftan runt hela filten, men på långsidorna göres nedtag i varje varv.

Modell **Maud Milleding/Johansson**

Tel: 031-526301

Tvättråd:	Vattentvätt	Kemtvätt	Strykning	Blekning	Torktumling
Tvättas separat					
Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt					

I händelse av reklamation: Spar banderollerna.

Tvättråd:	Vattentvätt	Kemtvätt	Strykning	Blekning	Torktumling
Tvättas separat					
Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt					

I händelse av reklamation: Spar banderollerna.

KOPIERING FÖRBJUDEN



Garn Mönster Idéer

Rättelse till beskrivning 53219

Hättan

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka. Sy fast bakplattan innanför sista uddvarvet på hättan. Virka 1 uddvarv utmed uppläggningsvarvet lika som på koftan.