

Viking Superwash

Mössa och halsduk 1212-5

Storlek	2/4	6	8	10 år
Huvudomkrets ca	43	45	47	49 cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30 % alpaca, 40% merinoull, 30 % nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100 % ull), nystan a 50 gr.

MÖSSA

Neon Rosa 175	2	2	2	2 nystan
Svart nr 103	1	1	1	1 nystan

HALSDUK

Neon rosa 175	2/4 år	6/10 år
	5	6 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och nr 3 1/2. Virknål 3 mm.

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 1/2 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med svart, 100-104-108-112 m på st nr 3. Sticka 1 v avigt. Sätt en mark i var sida av mössa med 51-53-55-57 m fram och 49-51-53-55 m bak. Sticka mönster A efter diagrammet till mössa, börja som anvisas både fram och bak, **MEN första och sista m fram stickas alltid i neon rosa.**


Sticka färdigt mönster A. By till neon rosa. Sticka 1 v avigt (= vikkant). Vänd arb med avigsidan ut. Sticka 1 v rätt, och fortsätt i resår med 1 rm, 1 am. Sticka till resåren mäter ca 8 cm. Fortsätt i slätstickning med mönster B. När arb mäter ca 19-21-23-25 cm från vikkanten, stickas 1 v avigt. Fortsätt fram och tillbaka 2 cm i slätstickning. Maska av.

Vik kanten överst på mössan dubbel mot avigan, och sy fast med lösa stygn till en kanal. Tvinna en snodd, ca 1 1/2 m med dubbelt garn, och trä den genom kanalen i toppen av mössan. Dra till snodden så att mössan drar ihop sig i toppen, och anpassa längden på snodden efter önskemål.

Gör 1 svart och 1 neon rosa tofs om önskas, ca 5 cm i diameter, och fäst i övre änden av snodden.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Vik mönsterkanten dubbel mot rätan. Virka en kant med fastmaskor och neonrosa runt uppläggningskanten med virknål 3 mm.



HALSDUK (stl 2/4 och 6/10 år)

Lägg upp 36 m i neon på st nr 3 1/2. Fortsätt fram och tillbaka i patentstickning så här:

Patentmönster

Varv 1: Lyft 1 m löst = kantmaska, * 1 rm, lyft nästa m löst från baksidan med tråden framför (som 1 avig maska)*, upprepa från * till * och avsluta med 1 kantmaska

Varv 2: Lyft 1 m, * sticka omslaget och den lösa maskan rätt tills, lyft nästa maska löst bakifrån med tråden på framsidan*, upprepa från * till *, avsluta med 1 kantmaska.

Upprepa dessa varv hela tiden.

Sticka till arb mäter 140-150 cm, eller önskad längd. Maska av med räta och aviga maskor.

Knyt ca 10 cm långa fransar i 4 dubbelt garn i var rät patentmaska längs kortsidorna.