

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Mössa och vantar

1209-6

Storlek **Dam**
Huvudomfång **50 cm**
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

MÖSSA OCH VANTAR

Eko alpacka beige nr 407 ca
Fox4you nr 792 ca

1 härva
4 nystan

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 8, strumpstickor nr 5 och nr 8 mm.

Stickfasthet:

Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MÖSSA

Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m med Fox4you på st nr 8 och sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var sida på vartannat v till det är 10 m på v. Sticka till öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12 cm mätt från början av öronlappen. Lägg arb åt sidan.

Skärm: Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.

Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak (mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska för toppen genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v slätstickning. Minska därefter genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra till och fäst ordentligt på avigan. Vik upp skärmen fram och fäst den med några enkla stygn.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.


Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

VANTAR

Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko alpacka, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i slätstickning och flätmönster över 6 m (placeras mitt på översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.

Kil för tumme: Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm, öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11 m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd). Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering (OBS! Fortsätt med flätmönster så långt som det låter sig göras). Fortsätt nu och minska på **varje** v till det är 4 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Tumme: Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller plocka upp 1 ny m bakom tummen = 12 m. Sticka slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida. Alla plagg i Fox4you bör tvättas.



□ = rätt

□ □ □ □ = sätt 3 m på hjälpsticka framför arb, sticka 3 rm, sticka m på hjälpstickan rätt.