

Viking Nordlys

Tröja, mössa och handledsvärmare

1306-20

Storlekar: 4/6 - 8 - 10/12 år

Övervidd: 68 - 75 - 83 cm

Hel längd fram: 38 - 45 - 51 cm

Hel längd bak: 43 - 50 - 56 cm

Ärmlängd: 32 - 38 - 44 cm

GARNALTERNATIV: Viking Nordlys (75% superwash ull , 25% nylon), nystan à 100 gr. Viking Baby Ull (100 % merino ull, superwash). Viking Alpaca Fine (85% Alpaca Superfine - 15% highland ull), Viking pure milk fiber (100% mjölkfibrer), nystan à 50 gr.

Multi nr 969 ca 3 - 4 - 4 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3.

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Bakstycket

Lägg upp 95-105-117 m med på st nr 3. Sticka mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje v) till kanten mäter ca 3 cm. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 43-50-56 cm. Maska av.

Framstycket

Lägg upp 95-105-117 m på st nr 3. Sticka samma kant som nederst på bakstycket. Fortsätt i slätstickning till arb mäter ca 32-39-45 cm. Maska av de mittersta 25-27-31 m till halsringning. Sticka var sida för sig och minska vidare till halsringningen på vartannat v med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och till slut 1 m 1 gång. Sticka till arb mäter 38-45-51 cm. Maska av. Sticka den andra sidan likadant, men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp 43-47-51 m på st nr 3. Sticka kant fram och tillbaka som nederst på fram- och bakstycket. Fortsätt runt i slätstickning, men på första varvet ökas det jämnt fördelat till 55-59-63 m. Sätt 1 mark vid varvets början = mitt under ärmen. Fortsätt i slätstickning, **men öka samtidigt** 1 m på varje sida av mark på var 1 ½-2-2 ½ cm till tot 85-89-95 m. Sticka till arb mäter uppgett eller önskad längd. Maska av.

Montering

Sy ihop varje axel.

Halskant: Plocka eller sticka upp ca 109-115-123 m på st nr 3. Sticka 3 cm runt i mosstickning som nederst på bålen.

Maska av i räta och aviga maskor.

Sy ihop längs varje sida, men låt det vara ca 4 cm sprund nederst på varje sida (OBS! se till att bakstycket är ca 5 cm längre än framstycket när det sys), samt en öppning på ca 15-16-17 cm till ärmhål.

Sy i ärmarna.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.


MÖSSA

Lägg upp 128 m på st nr 3. Sticka 6 varv rätstickning. Fortsätt runt med mönster efter diagrammet till arb mäter ca 18 cm. Börja från varvets början och minska genom att sticka *6 m rätt – 2 m rätt tills*. Upprepa från * till * varv runt. Fortsätt vidare i slätstickning och minska såhär på vartannat varv, men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 32 m igen på varvet. Sticka 2 och 2 maskor tills varvet runt = 16 m igen. Klipp av tråden och trä den igenom de resterande m. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 48 – 52 m på st nr 3. Sticka 2 cm mosstickning (mosstickning = 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje v). Fortsätt runt i slätstickning till arb mäter ca 9 – 10 cm. Sätt mark vid varvets början (= handens insida). Börja från mark och sticka 5-6 m rätt – maska av de nästa 5 m till tummen (dessa läggs upp igen på nästa varv). Sticka 2 varv slätstickning och därefter 2 cm mosstickning. Maska av.

Sticka den andra handledsvärmare likadant, men minska nu för tummen 5-6 m **innan** mark. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



- = rätt (rm på rätan, am på avigan)
- = 1 omslag om stickan
- ▤ = 2 m rätt tills
- ▥ = 2 m vridet rätt tills
- = lyft av 1 m löst, sticka 2 m rätt tills. Dra den lösa m över.