

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Mössa, vantar och benvärmare

1209-9

Storlekar	Dam
Huvudomfång mössa	50 cm
Längd benvärmare	38 cm
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.	

MÖSSA

Eko alpacka

Lila nr 468 1 härvä
Grå nr 413 1 härvä

Fox4you

Nr 512 1 nystan

BENVÄRMARE

Eko alpacka

Lila nr 468 1 härvä
Grå nr 413 1 härvä

Fox4you

Nr 512 1 nystan

VANTAR

Eko alpacka

Lila nr 468 1 härvä
Grå nr 413 1 härvä

Fox4you

Nr 512 1 nystan

HELA SETET:

Eko alpacka

Lila nr 468 3 härvor
Grå nr 413 2 härvor

Fox4you

Nr 512 3 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8 + virknål nr 6 mm

Stickfasthet:

Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Fox4you: 11 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

BJÖRNBÄRS MÖNSTER

(Obs! När björnbärs mönstret stickas runt blir rätsidan på insidan av arb och måste därför vändas med avigsidan ut innan man sticker vidare.)

Varv 1: avigt

Varv 2: * sticka 3 m i samma m genom att sticka 1 rm, 1 am, 1 rm Sticka nästa 3 m avigt tills *, upprepa från * till * varvet runt.

Varv 3: avigt

Varv 4: * 3 m avigt tills, 3 m i samma m (som på varv 2) *, upprepa från * till * varvet runt.

Dessa 4 varv bildar mönstret och upprepas till arb mäter ca 15 cm från upplägningen.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 4,5 med Eko alpacka i grått, 89 m. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje varv. Sticka 1 varv avigt och öka samtidigt jämnt fördelat till 96 m. Fortsätt med björnbärs mönster som förklarar ovan till arb mäter 6 cm. Vänd arb med avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och lila. Sätt 4 mark runt mössan med 24 m mellan varje mark. Sticka 2 cm i slätstickning. Öka 1 m på varje sidan av mark = 8 m. Upprepa ökningarna på varannan cm 2 ggr = 120 m. Fortsätt med slätstickning till arb mäter 19 cm. Minska 1 m på varje sida av

mark tot 3 ggr varannan cm = 96 m. När arb mäter 23 cm minskas för topp såhär: sticka 6 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Sticka 5 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Upprepa dessa minskningar på varje v, men med 1 m mindre mellan minskningar till det återstår 24 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 6 m. Klipp av tråden och trä den genom de rest m. Dra till och först på avigan.

Tofs

OBS! håll till garnet ordentligt på stickan så inte m faller av.

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minsk på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.

Virka en kant med fm runt hela kanten av mössan med Fox4you och virknål nr 6 mm. **Obs!** Virka från avigsidan, så att päls håren lägger sig snyggt på rätan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

VANTAR

Lägg upp med grått i Eko alpacka på st nr 4,5, 37 m. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis varje v. Sticka 1 varv avigt och öka jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med björnbärs mönstret som förklarar till arb mäter 9 cm. Vänd avigsidan ut. Byt till lila och st nr 5. Fortsätt i slätstickning 5 cm. **Minskning för tumme:** Sätt en mark i varje med 20 m till varje del. Sticka 1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälpstråd, lägg upp 5 nya m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter ca 24 cm från tummen eller ca 3 cm från hel längd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkeringen och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på bägge sidor, upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m.

Tumme: Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Virka en kant med fm i Fox4you längs hela kanten på vanten med virknål nr 6 mm. **Obs!** Virka från avigsidan, så att päls håren lägger sig snyggt på rätan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sticka den andra vanten lika men med tummen i motsatt sida.

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

BENVÄRMARE

Lägg upp med Eko alpacka i grått, 71 m på st nr 4,5. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje v. Sticka 1 v avigt och öka jämnt fördelat till 72 m. Fortsätt med björnbärs mönstret som beskrivit ovan till arb mäter 10 cm. Byt till lila och st nr 5. Sticka slätstickning till arb mäter 30 cm eller 4 cm innan önskad längd. Minska jämnt fördelat till 51 m. Byt till st nr 4,5. Sticka 3-4 cm i mosstickning. Maska av. Virka en kant med Fox4you överst på benvärmaren (vid björnbärs mönstret). Använd virknål nr 6 mm och virka fm från avigan så att håret på pälsen ligger snyggt på framsidan av arb.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den andra benvärmaren på samma sätt. Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.