

Viking Superwash

Mössa med flätor

1212-10

Storlek

6/10 år

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30% alpaca, 40% merino ull, 30% nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100% ull), nystan à 50gr.

Blå nr 127

3 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 3, 124 m och sticka * 19 maskor i resår med 1 rm, 1 am, mönster I över 12 maskor *. Upprepa från * till * 4 ggr. Sticka efter denna indeling till arb mäter ca 7 cm (sluta som visas på diagrammet). Byt till st nr 3 ½.


Flätstickning drar i hop sig och kräver därför flera maskor än slätstickning för att hålla samma stickfasthet. Det ska därför ökas jämnt fördelat till 30 maskor i vart av fälten med resårstickning.

Det är nu 168 m på v. Sticka mönster I som upprepas till arb mäter 22 cm. Avsluta flätan som visas på diagrammet. På nästa v maska av alla aviga m genom att lyfta den sista räta m, sticka nästa m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills, sticka 2 m rätt. Upprepa minskningen i varje fläta. Det är nu 112 m på v. Fortsätt med slätstickning och minska för toppen så här:*

Sticka 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 2 v slätstickning *.

Upprepa denna minskning tot 4 ggr och det är 7 maskor kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom de 7 rest maskorna och dra till. Fäst trådarna snyggt på avigan.

Mönster



rätt

avigt

Sätt in på hjälps trå för arb
Sticka 2 m, sen in på hjälps trå.