

Viking Kid Mohair

Sjal

1304-19

Storlek

Dam

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid mohair, 18% merino ull, 12% nylon) nystan à 50 gr. Viking Eco Alpaca (100% alpaca) à 100 gr härva. Viking Odin (100% ull, superwash), à 100 gr nystan.

Viking Kid Mohair blått nr 926

2 nystan

Chicago blått nr 459

4 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7

Stickfasthet: 12 m slätstickning på st 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

OBS! HELA SJALEN ÄR STICKAD I DUBBELT GARN.

Börja överst

Lägg upp 4 m på st nr 7. Sticka 2 v rätt. De nästa 6 v stickas så här:

Varv 1: = rätan: 1 rätt – 1 omslag – 2 rätt (= mitten) – 1 omslag – 1 rätt = 6 m.


Varv 2:= avigan: Sticka rätt, men de 2 mittersta m stickas avigt.

Varv 3: = rätan: 2 rätt – 1 omslag – 2 rätt – 1 omslag – 2 rätt = 8 m

Varv 4: = avigan: stickas som varv 2

Varv 5: = rätan: 3 rätt – 1 omslag – 2 rätt – 1 omslag – 3 rätt = 10 m.

Fortsätt nu med mönster efter diagrammet. OBS! När diagrammet är färdigt fortsätt med ökning på vartannat v, 1 m innanför de 3 rätstickade m i var sida, samt 1m på var sida om de 2 mittm (=4 utökade m per ökning). Samtidigt stickas det vidare med samma mönster som förut mellan ökningarna. (OBS! Se till så det finns tillräckligt med garn att sticka kant, samt att maska av). Sticka nu 6 v rätt över alla m samtidigt som det fortsätts att öka som förut i var sida och mitt bak. Maska därefter av löst.



= mitten
härifrån spegelvänds
mönstret på andra sidan.

□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

▣ = avigt (am på rätan, rm på avigan)

○ = 1 omslag

■ = lyft av 1 m löst, sticka 2 m rätt, dra över den lyfta m

▤ = 2 m rätt tills

▥ = 2 m vridet rätt tills