

# Viking Fox 4 You

## Väst med skråskärning 1211-8

Storlekar	Small	Medium	Large	X-Large
Övervidd ca	84	95	105	116 cm
Hel längd ca	80	82	85	85 cm

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 % Polyamid), nystan à 50 gr.

Färg nr 102      21              22              23              24 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rundsticka nr 8

**Stickfasthet:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

**Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat**

### Fästa trådar med Fox4You

Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan.

**OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett bättre resultat till slut.**

**Märk av med stora säkerhetsnålar i stället för märktrådar.**

### VÄST

Lägg upp 94-104-116-126 m på st nr 8. Sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1m i början och slutet på vart 5:e v (Tips! Sätt en säkerhetsnål i var sida av arbetet för varje ökning för att ha bättre kontroll på ökningarna). När arbetet mäter 57-58-59-59 cm, delas arbetet för ärmhål. Sätt de mittersta 46-52-58-64 m på en egen rundsticka (= bakstycke). Sticka färdigt var del för sig.

#### **Bakstycke**

Fortsätt med rätstickning fram och tillbaka över de mittersta m som förut till arbetet mäter uppgett eller passande längd.

#### **Höger framstycke**

Fortsätt i rätstickning fram och tillbaka som förut, fortsätt att öka i ytterkanten tills arbetet mäter lika långt som bakstycket och det är ca 46-52-58-64 m på stickan. Maska av.

#### **Vänster framstycke**

Stickas lika som höger framstycke men spegelvänt.

### **Montering**

Sy i hop axelsömmarna med dubbel sytråd ca 10-12-14-16 cm på var sida.

Sy i en tryckknapp på insidan av vänster framstycke (överst i spetsen). Sy motsvarande tryckknapp vid motsatta axel så att framstyckena läggs över varandra. Fäst ev lösa trådar.

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya lätt medan du borstar.

Plagg stickat i Fox4you bör tvättas.