

12076



12076



SLÄTSTICKAD TUNIKA OCH JUMPER

M&K KID MOHAIR

Storlek

Jumper:	S	M	L	XL	XXL
Tunika:	XS	(S)	M	(L)	XL

Garnåtgång:

Jumper:	3	(3)	4	(4)	5	n. Fg 2000
Tunika:	3	(3)	4	(4)	5	n. Fg 2002,2004,2005

Stickor: M&K Eco trästicker eller Pony 4 mm
 Virknål, till jumper: Pony 3 mm

**MARKS &
KATTENS**

Garn Mönster Idéer

SLÄTSTICKAD TUNIKA OCH JUMPER

M&K KID MOHAIR, 76 % KID MOHAIR, 24 % POLYAMID

12076

Storlek

Jumper: S (M) L (XL) XXL

Tunika: XS (S) M (L) XL

Plaggets mått

JUMPER

Övervidd: 82 (90) 98 (106) 116 cm

Hel längd: 52 (54) 56 (58) 60 cm

TUNIKA

Övervidd: 72-76 (80-84) 88-92 (96-100) 104-110 cm = personligt mått

Längd: 80 (82) 84 (86) 88 cm

Garnåtgång

Jumper: 3 (3) 4 (4) 5 n (fg 2000 vit)

Tunika: 3 (3) 4 (4) 5 n (fg 2002 brun, 2004 rosa, 2005 grå)

Stickor: KnitPro, M&K Eco trästicker eller Pony 4 mm

Virknål, till jumper: KnitPro eller Pony 3 mm

Masktäthet: 21 m x 30 v slätst på st 4 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för löst, byt till en finare sticka.

VIRKFÖRKLARINGAR

Fm = (fast maska): Stick ner virknålen i enavföregående varvsmochdrag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Sticka första och sista m rät alla v = kantm, om inget annat anges.

Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge

JUMPER

Bakstycke: Lägg på st 4 upp 84 (92) 100 (108) 118 m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var sida i 2 cm (alla stl). Sticka därefter slätst. När arbetet mäter 4 cm minskas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa minskningarna på vart 6:e varv sammanlagt 7 ggr = 70 (78) 86 (94) 104 m. När arbetet mäter 18 (19) 19 (20) 20 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningarna på vart 8:e varv sammanlagt 7 ggr = 84 (92) 100 (108) 118 m. När arbetet mäter ca 35 (36) 37 (38) 39 cm maskas det av för ärmhål i var sida på vartannat varv med 3,2,1,1,1 (3,2,2,2,1,1) 3,2,2,2,2,1,1,1 (3,2,2,2,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 m. När arbetet mäter 50 (52) 54 (56) 58 cm avmaskas de mittersta 24 (26) 28 (30) 30 m för nacken och var sida stickas färdig för sig. Fortsätt att maska av mot nacken på vartannat varv med 1,1 m (alla stl).

Maska av resterande m när arbetet mäter 52 (54) 56 (58) 60 cm.

Framstycke: Stickas som för bakstycket tills arbetet mäter ca 44 (46) 48 (50) 52 cm. Maska av de mittersta 12 (14) 16 (18) 18 m för halsen och sticka färdigt var sida för sig. fortsätt att maska av mot halsen på vartannat varv med 3,2,1,1,1 m (alla stl).

Maska av resterande m för axeln när arbetet mäter 52 (54) 56 (58) 60 cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg på st 4 upp 42 (44) 46 (48) 50 m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var sida i 2 cm (alla stl). Sticka därefter slätst. När arbetet mäter 7 (7) 8 (8) 8 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökning på vart 6:e varv tills det finns 68 (70) 72 (74) 76 m. När arbetet mäter 47 (48) 49 (50) 51 cm maskas det av för ärmkupan i var sida på vartannat varv med 3,2,1 (3,2,2,2) 3,2,2,2,2 (3,2,2,2,2,2) 3,2,2,2,2,2,2 m. På nästa varv från rätan minskas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna intagning på vartannat varv sammanlagt 13 (14) 1 (1) 1 ggr. Sticka 3 varv och följ instruktionerna för vald storlek:

M (L) XL: Minska 1 m i var sida innanför kantm, upprepa på vart 4:e varv sammanlagt 1 (4) 4 ggr och därefter på vartannat varv sammanlagt 11 (6) 6 ggr.

Alla stl: Maska av 2 m i början av varje varv sammanlagt 4 (2) 2 (2) 2 ggr. Maska av de resterande 22 (20) 20 (22) 20 m.

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Sy ihop axelsömmarna. Virka 1 varv fm runt halsen i dubbelt garn med virknål 3 mm. Sy i ärmarna och sy ihop sid och ärmsömmarna.

TUNIKA

Bakstycke: Lägg på st 4 upp 124 (130) 138 (144) 152 m och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i 7 varv (1:a v = avigan). Fortsätt i slätst innanför 1 kantm i var sida. När arbetet mäter 5 cm minskas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna minskning på vart 6:e varv tills det finns 88 (96) 104 (112) 122 m och därefter på vartannat varv till 78 (86) 94 (102) 112 m. När arbetet mäter ca 59 (60) 61 (62) 63 cm maskas det av i var sida för ärmhål med 3,2,1,1,1 (3,2,2,2,1,1) 3,2,2,2,2,1,1,1 (3,2,2,2,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 m. När arbetet mäter 78 (80) 82 (84) 86 cm maskas de mittersta 32 (34) 34 (36) 36 m av för nacken och var sida stickas färdig för sig. Fortsätt att minska 1 m (alla stl) mot nacken på vartannat varv 1 gång. Maska av resterande m gör axeln när arbetet mäter 80 (82) 84 (86) 88 cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Sticka som för bakstycket tills arbetet mäter ca 66 (68) 70 (72) 74 cm. Maska av de mittersta 22 (24) 24 (26) 26 m för halsen och sticka färdigt var sida för sig. Fortsätt att maska av mot halsen på vartannat varv med 3,2,1 m (alla stl). Maska av vid samma längd som på bakstycket. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Montering: Sy ihop höger axelsöm. Plocka på st 4 upp ett jämnt antal maskor runt halsen och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var sida i 5 varv, maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm. Plocka upp och sticka på samma sätt runt ärmhålen. Sy ihop sidsömmarna.

Design och beskrivning

Ewa Pettersson



Garn Mönster Idéer

Marks & Kattens AB, Heliumgatan 5, Box 274, SE-431 24 Mölndal, www.marks-kattens.se

KOPIERING FÖRBJUDEN All kopiering, tryckning, duplicering av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. © Marks & Kattens AB

TVÄTTRÄD



Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumlning Plantorkas
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt
Spar banderollerna i händelse av reklamation