

Viking Superwash 1213-6

Mössa, halsduk och pulsvärmare

Storlekar	Dam
Huvudomkrets:	50 cm
Längd halsduk:	72 cm

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Alpaca Sport (30 % alpaca, 40% merinoull, 30 % nylon), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Sportsgarn (100 % ull), nystan a 50 gr.

MÖSSA

Vinröd nr 161 ca	1 nystan
Naturvitt nr 102 ca	1 nystan
Grått nr 115 ca	1 nystan
+ ev 1 nystan Fox4you färg 706 till tofs. Använd ev rester från halsduken.	

KRAGE

Vinröd nr 161 ca	1 nystan
Naturvitt nr 102 ca	1 nystan
Grått nr 115 ca	1 nystan
Fox4you färg 706 ca	1 nystan

PULSVÄRMARE

Vinröd nr 161 ca	1 nystan
Naturvitt nr 102 ca	1 nystan
Grått nr 115 ca	1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpsticka nr 3 ½ och nr 8 till Fox4you päls garn. Virknål 3 mm och 8 mm.

Stickfasthet Viking Superwash: 23 m slätstickning på nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Stickfasthet Viking Fox4you: 12 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

MÖSSA

Börja med den ena öronlappen och lägg upp 15 m med vinröd och på st nr 3 ½. Sticka slätstickning fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida på vartannat v till det är 21 m. Fortsätt rakt upp till öronlappen mäter ca 8 cm. Lägg arb åt sidan och sticka en öronlapp till på samma sätt. Sätt in bägge öronlapparna p samma sticka och lägg upp 21 m mellan dessa = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 2 cm mätt från upplägget bak. Lägg nu upp 2 m i slutet av varje varv tot 3 ggr till var sida= 75 m. Lägg därefter upp 37 m = mitt fram. Det är nu 112 m på varvet. Sticka 4 v runt i slätstickning. Sätt en markering mitt bak och börja mönsterstickning härifrån. Sticka mönster till mössa efter diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätt med vinröd och slätstickning samtidigt som det minskas för topp så här: Börja mitt bak och sticka 12 rm, 2 m rätt tills. Sticka 1v rätt utan minskning. Minska så här på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Virka 1 varv med fastmaskor runt kanten nertill med vinröd och virknål 3 mm.


Tofs (stickat i Fox4you)

Lägg upp 4 m på st nr 8. Sticka 1 v rätt och öka samtidigt 1 m i var m = 8 m. Fördela m på 4 stickor. Öka likadant på nästa v = 16 m. Sticka 1 v rätt. På nästa v ökas det på vartannat v runt = 24 m. Sticka 4 v slätstickning. Minska på nästa v till 16 m. Sticka 1 v rätt. Minska igen på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst ordentligt på avigan. Vänd ev tofsen ut och in. Använd uppläggningsstråden till att trä genom de 4 uppläggningsmaskorna och dra till. Fäst tofsen i toppen av mössan. Resten av päls garnet ska nu användas nere på halsduken i bägge ändar. Det kan vara svårt att veta åtgång så dela garnet i två delar. Plocka upp ca 20 m nertill på halsduken med Fox4you och st nr 8. Sticka till halva nystanet är förbrukat (eller ca 6 v rätt). Mask av. Sticka lika på den andra sidan.

KRAGE

Stickas på längden och sys i hop till en ring. Lägg upp 49 m med vinröd och på st nr 3 ½. * Sticka mönster efter diagrammet till krage, byt till st nr 8 och Fox4you. Sticka 1 v rätt och minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills, avsluta med 1 v rätt. Sticka därefter 5 v rätstickning. Byt till vinröd och sticka 1 v rätt från rätan samtidigt som det ökas 1 m i var m v ut, sista m stickas rätt utan ökning* = 49 m. Upprepa från * till * 2 ggr till. Avsluta genom att sticka 1 v extra med vinröd. Mask av. Sy eller maska i hop halsduken till en ring. Virka 1 v med fastmaskor och virknål 6 mm med Fox4you runt hela kragen längs bägge sidor. OBS! Virka från avigan då pälsen lägger sig snyggare på rätan.


MÖNSTER TILL MÖSSA OCH KRAGE



PULSVÄRMARE

Lägg upp 192 m med vinröd och st nr 3. Sticka 4 v i resår med 6 rm, 6 am. Minska på nästa v genom att sticka 2 m tills i början och slutet på v av vart rätt och avigt fält (= 128 m). Sticka 4 v i resår med 4 rm, 4 am. Minska på nästa v genom att sticka 2 m avigt tills, därefter 2 m rätt tills. Upprepa v runt = 64 m. Sticka vidare med 2 rm, 2 am v runt, 4 varv. Byt till st nr 3 ½ och sticka 1 v slätstickning samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 48 m. Fortsätt runt med mönster efter diagrammet för pulsvärmare. När mönstret är färdigt, fortsätt i vinröd och resår med 2 rm, 2 am till den mäter 4 cm. Mask av i resår. Sticka den andra pulsvärmaren lika. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

MONSTER TILL PULSVÄRMARE



upprepas

- = naturvitt
- = grått
- = burgunder