

Viking Björk

Pojkdress

1301-20

Storlekar:	0/1	3	6	9mån
Övervidd	44	46	50	52 cm
Hel längd	45	50	55	60 cm
Ärmlängd	16	18	20	22 cm
Benlängd	15	17	19	21 cm

GARNALTERNATIV: Viking Björk (90% bomull, 10% merino, superwash), Viking Alpaca Silk (50% alpaca, 50% silke), nystan à 50 g

Dress

Ljus blå nr 520 3 4 4 5 n

Mössa o sockor

Ljus blå nr 520 1 1 1 1 n

Stickor och tillbehör: Strumpst och rundst nr 2 ½ och 3,
+ 6-6-6-6 knappar

Stickfasthet: 25 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Stickfasthet mönster A: 20 m slätstickning på st nr 3 mäter ca 10 cm.

Mönster A, stickas runt:

V 1: (efter resår) * 1 rm – därefter stickas det i aviga maskor från framsidan såhär: stick in stickan i den aviga maskbågen (se bild steg 1) på varvet (utan att lyfta av m), ta tråden från fingret och dra igenom maskan från föregående v (se bild steg 2 och 3), så att denna maska bildar et `omslag` + 1 m på stickan *. Upprepa från * till * ut varvet ut.

V 2: Avigt (1:a m avigt, därefter maska + omslag avigt tills).

V 3: * Sticka, från framsidan, 1 rm i den aviga maskbågen, ta därefter av maskan från baksidan, så denna bildar ett `omslag` på stickan, 1 rm *. Upprepa från * till * varvet ut.

V 4: Avigt (maskan + omslaget avigt tills, därefter 2:a m avigt).

Dessa 4 varv upprepas och bildar mönstret.

När mönstret stickas fram och tillbaka stickas 2:a och 4:e varvet rätt.

BILDFÖRKLARING TILL MÖNSTER A - Steg 1:



= stick in stickan i den aviga maskbågen.

Steg 2:



= plocka upp tråden och sticka maskan bakifrån

Steg 3:



= lyft av, detta bildar m + omslag

Börja nederst på det ena benet

Lägg upp på st nr 2 ½, 44 – 46 – 48 – 48 maskor och sticka runt i resår med 1 rm, 1 am ca 4 – 4 – 5 – 5 cm. Byt till st nr 3. Sätt en mark vid varvets början (= insidan av benet). Sticka mönster A efter textförklaringen, **samtidigt** som det ökas 1 maska på varje sida av mark ca var 2 ½ – 3 – 2 ½ – 2 cm (öka på varv 2 eller 4). Sticka till det är 52 – 54 – 58 – 62 maskor på varvet och benet mäter ca 15 – 17 – 19 – 21 cm.

Lägg arbetet åt sidan och sticka det andra benet likadant.

Sticka maskorna från det ena benet över på en rundsticka nr 3. Lägg upp 12 nya maskor (= kil fram), sticka maskorna från det andra benet över på samma rundsticka och lägg upp 12 nya maskor (= kil bak). Det är nu 128 – 132 – 140 – 148 maskor på varvet. Sticka vidare med mönster A över alla maskorna, **samtidigt** som kilen minskas bort såhär: Sticka till det återstår 1 maska på det ena benet, lyft av maskan löst, sticka 1 maska och dra över den lyfta maskan. Sticka 10 maskor slätstickning, därefter 2 maskor rätt tills. Upprepa minskningarna på den andra kilen. Fortsätt att minska på samma sätt på varje varv, **men** med 1 maska mindre mellan minskningarna för varje gång. När alla kilmaskorna är avmaskade, minska vidare såhär: Sticka till det återstår 2 maskor mitt fram, sticka 2 maskor rätt tills, lyft av nästa m löst. Sticka 1 rm och dra över den lyfta maskan. Upprepa minskningen mitt bak. Fortsätt med mönster A och upprepa minskningarna på vartannat varv tot 4 – 4 – 4 – 5 gånger och det är 88 – 92 – 100 – 104 maskor på varvet. Sätt en mark mitt fram, en mark mitt bak och en mark i varje sida med 22 – 23 – 25 – 26 maskor till varje del. När arbetet mäter ca 6 – 7 – 8 – 9 cm (mätt från upplägget till kilen), delas arbetet 3 maskor innan mark mitt fram och fortsätt fram och tillbaka (se till att du delar så att 2:a och 4:e stickan kommer på avigan). Lägg upp 6 nya maskor i slutet av varvet. De 6 första och 6 sista maskorna stickas hela tiden i rätstickning och fortsätt med mönster A över de resterande maskorna som innan. På höger sida stickas knapphål, varje över 2

maskor, 2 maskor från kanten (1 knapphål stickas genom att maska 2 maskor som läggs upp igen på nästa varv). Det första efter 4 - 4 - 5 - 5 cm och därefter med ca 4 - 4 ½ - 4 ½ - 5 cm i mellan.

När arb mäter ca 35 - 40 - 44 - 48 cm, maska av 10 - 10 - 12 - 12 maskor i varje sida till ärmhål (5 - 5 - 6 - 6 maskor på varje sida av markeringen). Se till så att du delar så 2:a och 4:e stickan kommer på avigan.

Ärmar: Lägg upp på st nr 2 ½, 32 - 34 - 36 - 40 maskor och sticka 1 rm, 1 am i resår 4 - 4 - 5 - 5 cm. Byt till st nr 3. Sätt en markering i början av varvet (= insidan av ärmen). Sticka mönster A efter beskrivningen ovanför, **samtidigt** som det ökas 1 maska på varje sida av mark ca var 3 - 3 ½ - 3 ½ - 4 cm (öka på varv 2 eller 4). Sticka till det är 40 - 42 - 44 - 48 maskor på varvet och ärmen mäter ca 16 - 18 - 20 - 22 cm.

Maska av de 10 - 10 - 12 - 12 maskorna mitt under ärmen (5 - 5 - 6 - 6 maskor på varje sida av mark). Se till så att du delar så 2:a och 4:e stickan kommer på avigan. Lägg arbete åt sidan och sticka den andra ärmen likadant.

Bakstycke: Sätt in alla delar på samma rundsticka nr 3, med en ärm över varje ärmavmaskningarna på bålen (= 134 - 142 - 146 - 158 maskor på varvet). Sätt en mark i alla 4 sammanfogningarna. Fortsätt fram och tillbaka med mönster A, rätstickning över de 6 första och 6 sista maskorna och knapphål som innan, **samtidigt** som det minskas för raglan från rätan såhär: Sticka till 2 maskor innan mark, lyft av nästa maska löst, sticka 1 rm och dra över den lyfta maskan. Sticka 2 m rätt tills Upprepa dessa minskningar i alla sammanfogningar vart 4:e varv, 3 gånger, (Följ mönsterstickningen och sticka avigt tillbaka, också över raglanminskningarna. De 3 gånger du inte ska minska, sticka rätt från rätan. Då bildas det rätstickning), därefter vartannat varv till det är 62 - 70 - 74 - 78 maskor kvar på varvet (= 9 - 9 - 9 - 10 minskningar). Byt till st nr 2 ½ och sticka 1 rm, 1 am (också över framkanten). Börja från rätan. Sticka avigt över de aviga maskorna. Över de räta maskorna stickas mönster A, stick in stickan under den aviga maskbågen och igenom hela maskan (så att du får ett omslag på stickan). Upprepa 1:a varvet ut, därefter 1 rm, 1 am i vanlig resår till halskanten mäter ca 1 ½ - 1 ½ - 2 - 2 cm. (Tänk på det sista knapphålet. Det blir finast om det är i början av halskanten).

Montering:

Sy ihop axlarna. Sy i knapparna

MÖSSA

Lägg upp på st nr 3, 28 - 32 - 36 - 40 maskor och sticka rätstickning fram och tillbaka, **samtidigt** som det minskas 1 maska, 2 maskor innanför kanten i början av varvet och öka 1 maska, 2 maskor innan kanten i slutet av varvet, vartannat varv 12 - 14 - 16 - 18 gånger. **Öka** därefter 1 maska, 2 maskor innanför kanten på början av varvet och minska 1 maska, 2 maskor innanför kanten i slutet av varvet, vartannat varv 12 - 14 - 16 - 18 gånger. Därefter minskas 1 maska, 2 maskor innanför kanten i början av varvet och öka 1 maska, 2 maskor innan kanten i slutet av varvet, vartannat varv 6 - 7 - 8 - 9 gånger. **Öka** därefter 1 maska, 2 maskor innanför kanten på början av varvet och minska 1 maska, 2 maskor innanför kanten i slutet av varvet, vartannat varv 6 - 7 - 8 - 9 gånger. **Minska** 1 maska, 2 maskor innanför kanten i början av varvet och öka 1 maska, 2 maskor innan kanten i slutet av varvet, vartannat varv 12 - 14 - 16 - 18 gånger. Till slut ökas 1 maska, 2 maskor innanför kanten på början av varvet och minska 1 maska, 2 maskor innanför kanten i slutet av varvet, vartannat varv 12 - 14 - 16 - 18 gånger.

Montering: Maska ihop maskorna med uppläggningskanten (= mitt bak på mössan). Sy ihop `spetsarna` på höger sida. Först de 6 - 7 - 8 - 9 rätstickningsryggarna, därefter de 12 - 14 - 16 - 18 rätstickningsryggarna på varje sida av sömmen bak. Tvinna 2 snören och fäst i varje av de stora spetsarna fram.

SOCKOR

Börja mitt under foten.

Lägg upp på st nr 3, 30 - 34 - 38 - 42 maskor och sticka rätt tillbaka. Sätt en mark med 15 - 17 - 19 - 21 maskor till varje del. Sticka rätstickning, **samtidigt** som det ökas såhär: Öka 1 m i den första maskan, sticka vidare och öka 1 m på varje sida av mark = mitt fram. Sticka varvet ut och öka 1 m i näst sista m. Sticka rätt tillbaka. På nästa varv ökas det i 2:a m, därefter 2 m innan och efter mark mitt fram och till slut i 3:e sista maskan. Fortsätt att öka på detta sätt till det är 4 - 4 - 5 - 6 maskor på varje sida av mark fram = 46-50-58-66 m på varvet. Sticka nu 4 varv rätstickning över alla maskor utan ökning.

Fortsätt med rätstickning och sticka: 18 - 20 - 24 - 28 maskor rätt, 2 maskor rätt tills, 1 omslag, lyft av 1 maska löst. Sticka 1 maska rätt och dra över den lyfta maskan. Sticka 2 maskor rätt, 2 maskor rätt tills, 1 omslag, lyfta av 1 maska löst. Sticka 1 maska rätt och dra över den lyfta maskan. Sticka 18 - 20 - 24 - 28 maskor rätt. Vänd och sticka 17-19-23-27 m lyft av 1 m löst, sticka 1 m rätt, dra över den lyfta m, 6 m rätt, 2 m rätt tills, sticka rätt varvet ut. Fortsätt och minska på detta sätt på båda stickorna, med 1 maska mindre i början och slutet av varvet för varje gång, tot 5 - 5 - 6 - 7 gånger. Det är nu 26 - 30 - 34 - 38 maskor på varvet. Sticka 10 - 10 - 12 - 12 rätstickningsvarv över alla maskorna. Maska av. Sy ihop kant i kant mitt bak och under foten.

Sticka en motsvarande socka. Sy evt en resårband på insidan av de 10-10-12-12 sista rätstickningsvarven.

Tvinna 2 snören, på ca 40 - 40 - 45 - 45 cm färdig längd. Trä snöret som skoband fram på sockan.