

Viking Alpaca Fine

Kort jacka

1310-6

Storlekar: _____ **S M L XL**

Övervidd: _____ **88 - 96 - 104 - 112 cm**

Hel längd: _____ **40 - 42 - 44 - 46 cm**

Ärmlängd (mätt under ärmen): _____ **12 - 13 - 14 - 15 cm**

GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Fine (85% Superfine Alpaca, 15 % Highland ull), Viking Nordlys (75% superwash ull , 25% nylon) , nystan à 100 gr. Viking Baby ull (100 % merino ull , superwash). Viking pure milk fiber (100% mjölkfibrer), nystan à 50 gr.

Grön nr 630 : _____ 5 - 5 - 6 - 6 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 2 ½ och nr 3 + 1 stor knapp.

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 måter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 2 ½, 257 - 281 - 305 - 329 m och sticka 4 v rätstickning fram och tillbaka. Byt till st nr 3 och sticka: 8 m rätstickning (= höger framkant), mönster A över 241 - 265 - 289 - 313 m och till slut 8 m rätstickning (= vänster framkant). Sätt ett märke i var sida med 66 - 72 - 78 - 84 m till vart framstycke och 125 - 137 - 149 - 161 m till bakstycket. Sticka mönster A 2 ggr på höjden, därefter slätstickning. När arb måter ca 19 - 20 - 21 - 22 cm, maskas 10 m av i var sida för ärmöppning (5 m på var sida av märket) och sticka var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt med slätstickning, **samtidigt** som det fortsätts att minska för ärmöppning i början på varje v med 3 m 1 gång, 2 m 2 ggr och 1 m 1 gång. När arb måter ca 38 - 40 - 42 - 44 cm, sätt de 21 mittersta m på en tråd för halsöppning och sticka var del för sig. Fortsätt att minska i början på vartannat v (halssid) med 8 - 8 - 9 - 10 m 1 gång och 5 - 6 - 6 - 6 m 1 gång. Sticka till arb måter ca 40 - 42 - 44 - 46 cm.

Vänster framstycke

Sticka och minska för ärmhål som på bakstycket, med slätstickning och framkant som förut. När arb måter ca 31 - 32 - 34 - 36 cm, sätt de 9 - 10 - 10 - 11 första m på en tråd för halsminskning. Fortsätt att minska på halssid med 5 - 5 - 6 - 6 m 1 gång, 3 m 2 ggr, 2 m 2 ggr och 1 m 3 ggr. Sticka till framstycket måter lika långt som bakstycket.

Höger framstycke

Stickas som vänstra, **men** när du sätter av de 9 - 10 - 10 - 11 första m för halsminskning, maskas det samtidigt av 4 m för knapphål, 2 m

från kanten (knapphål stickas genom att maska av 4 m som läggs upp igen på nästa v. På denna jacka läggs m upp igen när vi stickar halskanten).

Ärmar

Lägg upp på st nr 2 ½, 89 - 93 - 97 - 101 m och sticka 4 v rätstickning runt (= 1 v rätt, 1 v avigt). Byt till st nr 3. Sticka mönster A, 1 gång och öka på 1:a v jämnt fördelat till 93 - 97 - 101 - 105 m. Sätt ett märke i v början = mitt under ärmen och öka 1 m på var sida av märket ca var 1 cm. Efter mönster A, stickas slätstickning till det är 115 - 121 - 127 - 133 m på v och arb måter ca 12 - 13 - 14 - 15 cm. Maskas nu av 10 m mitt under ärmen (5 m på var sida av märket). Fortsätt fram och tillbaka med slätstickning, **samtidigt** som det minskas för ärmtopp med 3 m 2 ggr, därefter 2 m på var sida till det är 11 m igen på v. Minska därefter 3 m 1 ggr till var sida. Maskas av de resterande m.


Montering

Sy i hop axelsömmarna och sy i ärmarna.

Halskant

Börja på höger framstycke och sticka eller plocka upp på st nr 2 ½ (glöm inte att lägga upp 4 m till knapphål) ca 128 - 134 - 138 - 142 m och sticka 4 v rätstickning. Maskas av (se till så kanten inte blir för lös).

Mönster A



- = Rätt från rätan, avigt från avigan
- = Avigt från rätan, rätt från avigan
- = 2 m rätt tills
- = 1 omslag