

Viking Kid Mohair – Nordlys

Kappa 1311-2

Storlekar S - M - L - XL - XXL

Övervidd: 97 - 103 - 116 - 123 - 132 cm

Hel längd: 105 - 110 - 110 - 115 - 115 cm

Ärmlängd: 50 - 51 - 52 - 52 - 53 cm

GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70 % kid mohair, 18 % merino ull, 12 % nylon), nystan à 50 gr. Viking Nordlys (75 % ull, Superwash, 25 % nylon), nystan à 100 gr.

Kid Mohair

Vitt nr 902 ca 6-6-7-7-8 nystan

Nordlys

Multifärg nr 911 ca 3-3-4-4-5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 7.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

OBS! Hel koftan stickas i dubbelt garn. 1 tråd Kid Mohair, och 1 tråd Nordlys.

Bålen

Lägg upp 132-140-156-164-180 m med dubbel tråd på st nr 7. Sticka resår med 4 rm, 4 am fram och tillbaka i 4 cm. Fortsätt i slätstickning, sätt markeringar i var sida med 68-72-80-84-92 m till bakstycke och 32-34-38-40-44 m till vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 81-86-85-89-89 cm. Dela arb vid sidomarkeringarna och sticka var del för sig.

Bakstycket

Fortsätt med slätstickning som förut till arb mäter 105-110-110-115-115 cm och ärmhålet mäter ca 24-24-25-26-26 cm. Maska av.

Höger framstycke

Sticka till arb mäter ca 95-100-100-105-105 cm.

Minska till halsringning på vartannat v så här: Maska av 4-4-5-5-5 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång.

Fortsätt rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av.

Sticka vänster framstycket lika men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 32-40-40-40-40 m med dubbel tråd på st nr 7. Sticka 5 cm runt i resår med 4 rm, 4 am (uppvik på slutet). Fortsätt runt i slätstickning. Öka samtidigt i var sida ca var 2 ½ - 3 ½ -3-3-3 cm till tot 68-68-70-72-72 m. Sticka till arb mäter 50-51-52-52-52 cm (mätt med uppvik). Maska av.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Sy i hop axelsömmarna.

Höger framkant: Plocka eller sticka upp 132-140-140-148-148 m på st nr 7 (OBS! Se till så maskantalet är delbart med 8 m). Sticka resår fram och tillbaka med 4 rm, 4 am i 4 cm. Maska av löst (se till så inte kanten blir för stram). Vänster framkant stickas lika.

Krage: Börja ytterst vid höger framkant och plocka eller sticka upp ca 50-50-54-54-54 m. Sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 5 cm. Öka nu 1 m i var av de räta och aviga fälten och sticka sedan resår med 3 rm, 3 am till kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och sticka resår med 4 rm, 4 am till kragen mäter ca 15 cm. Maska av extra löst i räta och aviga maskor.

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.