

# Viking Nordlys

Jacka 1306-5

Storlekar: small medium large XL XXL

Övervidd: ca. 92 - 103 - 109 - 115 - 126 cm

Hel längd: ca. 65 - 65 - 66 - 66 - 66 cm

Ärmlängd: ca. 49 - 50 - 51 - 52 - 52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Nordlys (75% superwash ull, 25% nylon), nystan à 100 gr. Viking Baby ull (100% merino ull, superwash). Viking Alpaca Fine (85% Alpaca Superfine - 15% highland ull), Viking pure milk fiber (100% mjölkfiber), nystan à 50 gr.

Multi nr 967 ca 5 - 5 - 6 - 6 - 7 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpsticka nr 3 + 7 knappar

Stickfasthet: 28 m slätstickning på st nr 3 mäter 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

## BAKSTYCKE

Lägg upp 131-147-155-163-179 m på st nr 3. Sticka 8 varv rätstickning fram och tillbaka. Sticka 1 maska rätt (=kantm som hela tiden stickas rätt) - därefter mönster efter diagrammet - till slut 1 m rätt (=kantm). Sticka till arb mäter ca 65-65-66-66-66 cm. Maska av.

## HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg upp 68-76-81-85-93 m på st nr 3. Sticka rätstickning lika som bakstycket, fortsätt fram och tillbaka i slätstickning men de första 8 m stickas hela tiden i rätstickning (=framkant), sticka ett knapphål på första v (efter rätstickningskanten). Sticka knapphålet mitt på framkanten genom att sticka 2 m- maska av nästföljande 4 m (dessa läggs upp igen på nästa v) - sticka v ut. Fortsätt fram och tillbaka och fortsätt maska av för knapphål ca var 8:e cm 6 ggr till (= 7 knapphål). Sticka till arb mäter ca 55-55-56-56-56 cm. Maska av de första 20-20-22-22-22 m från rätan (inklusive framkantm) och fortsätt och maska av för halsringning på vartannat v med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter lika som bakstycket. Maska av.

## VÄNSTER FRAMSTYCKE

Stickas lika som det högra men spegelvänt och utan knapphål.


## ÄRMAR

Lägg upp 70-70-78-78-78 m på nr 3. Sticka 8 v fram och tillbaka i rätstickning. Sticka därefter mönster efter diagrammet (2 ggr på höjden). Fortsätt runt i slätstickning, **men** öka nu 1 m i var sida ca var 2 - 1 ½ - 2 - 2 - 1 ½ cm till tot 114-120-124-124-134 m. Sticka till arb mäter uppgett eller önskad längd. Maska av. Sticka den andra ärmen på samma sätt.

## MONTERING

Sy i hop i var sida, men låt det vara öppet ca 20-21-22-22-24 cm till ärmhål. Sy i hop axelsömmarna.

**Halskant:** Börja mitt fram (= ytterst vid framkanten) och sticka eller plocka upp ca 150-150-160-160-160 m runt halsen med st nr 3. Sticka 8 varv rätstickning fram och tillbaka. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



□ = rätt (rm på rätan, am på avigan)

○ = 1 omslag om stickan

▨ = 2 m rätt tills

▧ = 2 m vridet rätt tills

■ = lyft av 1 m löst, sticka 2 m rätt tills, dra över lvfta m.