



CARDIGAN OCH MÖSSA ALPACA SILK

Storlek:	3	(6)	9	(12)	18 mån	(2)	år
Garnåtgång							
Cardigan:	2	(2)	3	(3)	4	(5)	n. Fg 708
Mössa:	2	(2)	2	(2)	2	(3)	n. Fg 708, 702
	Fg 702 räcker även till broderi på cardigan						
Stickor:	M&K Eco trästickor eller Pony 3 mm.						
Rundsticka:	Pony 3 mm, 40 eller 60 cm						
Strumpstickor:	M&K Eco trästickor eller Pony 3 mm.						
Virknål:	Pony 3 mm						

**MARKS &
KATTENS**

Garn. Mönster. Idéer

Marks & Kattens AB, Heliumgatan 5, Box 274, SE-431 24 Mölndal, www.marks-kattens.se

KOPIERING FÖRBJUDEN All kopiering, tryckning, duplicering av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. © Marks & Kattens AB

**MARKS &
KATTENS**

Garn. Mönster. Idéer

CARDIGAN OCH MÖSSA

ALPACA SILK, 100% SUPERFINE ALPACA 12111

Storlek:	3	(6)	9	(12)	18 mån	(2)	år
Centilong:	62	(68)	74	(80)	86	(92)	cm

Plaggets mått

CARDIGAN

Bröstvidd:	48	(52)	56	(58)	60	(61)	cm
Hel längd:	25	(27)	29	(32)	34	(36)	cm

MÖSSA

Huvudets omkrets:	37	(41-44)	47-49	(50)	cm = personligt mått
--------------------------	----	---------	-------	------	----------------------

Garnåtgång

Cardigan:	2	(2)	3	(3)	4	(5)	n. fg 1 (fg 708 turkos)
Mössa:	1	(1)	1	(1)	1	(2)	n. fg 1 (fg 708 turkos)
	1	(1)	1	(1)	1	(1)	n. fg 2 (fg 702 oblekt)

Fg 702 räcker även till broderi på cardigan

Stickor: KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 3 mm.

Rundsticka: KnitPro eller Pony 3 mm, 40 eller 60 cm

Strumpstickor: KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 3 mm.

Virknål: KnitPro eller Pony 3 mm

Tillbehör:	4	(5)	5	(5)	5	(6)	knappar
-------------------	---	-----	---	-----	---	-----	---------

Masktäthet: ca 28 m och 38 v slätst på st 3 = 10 cm ca 26½-27 m rätst på st 3 = 10 cm.

OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar du för löst, byt till en tunnare sticka.

Ärmar: Lägg på st 3 med fg 1 upp 44 (46) 48 (50) 52 (54) m och sticka rätst (1:a v = avigs). När arb mäter ca 2 (2) 3 (2) 4 (5) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 (2) 1½ (1½) 1 (1) cm:s mellanrum ytterl 5 (7) 9 (11) 12 (14) ggr = 56 (62) 68 (74) 78 (84) m.

När arb mäter ca 15 (17) 19 (20) 21 (23) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v lika bakst. Maska av rest m rakt.

Montering: Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant: Börja på höger framst och plocka med rundst 2½ och fg 1 från räts upp m utmed höger halskant, ca 26 (28) 30 (32) 34 (34) m utmed nacken, lika många m utmed vänster framkant som för höger. Kanten får inte bubbla eller strama. Sticka rätst i 1½ cm, sista v från avigs. Maska av i rätst. **Höger framkant:** Plocka med st 2½ och fg 1 från räts upp m utmed framkanten. Kanten får inte bubbla eller strama. Sticka rätst i 1½ cm. Maska av i rätst.

Vänster framkant: Stickas lika höger men åt motsatt håll. Gör också 4 (5) 5 (5) 5 (6) st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för halsen, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärrmsömmar. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar på höger framkant.

Ficka: Lägg på st 3 med fg 1 upp 21 (21) 23 (23) 25 (25) m och sticka 1 v rätst (= sömsmån) Sticka sedan mönster enl diagram innanför kantm + 1 (1) 2 (2) 1 (1) m avigv slätst i var sida. När arb mäter ca 6 (6) 6½ (7) 7½ (7½) cm, sticka 1 rätt v från avigs och maska av. Brodera kryss med fg 2 ca ½-1 cm upp från fickans nederkant. Placera krysset mittemellan de räta m i mönstret. Krysset ska mäta knappt 1 cm. Sy fast fickan mitt på vänster framstycke, strax nedanför första int för V-hals, eller efter eget tycke.

MÖSSA

Storlekar: 3 (6-9) 12-18 mån (2) år.

Arb stickas uppifrån och ned i rundvarv. Lägg på strumpst 3 med fg 1 upp 10 (13) 18 (20) m, fördela på 3 stickor. Sticka avigv slätst i rundvarv = alla v aviga. Sticka 1 v och öka på nästa v 10 (12) 17 (20) m jämnt fördelat = 20 (25) 35 (40) m.

Sätt på nästa v 5 markörer i var sin maska i arb med 3 (4) 6 (7) m emellan varje markör. Sticka 1 v. På nästa v ökas 1 m på var sida om varje markör. Det ökas sammanlagt 10 m. Upprepa ökn vartannat v ytterl 7 ggr = 100 (105) 115 (120) m på stickan. Byt nu till rundst 3. När arb mäter 11 (12) 13 (14) cm ökas det 28 (31) 33 (32) m jämnt fördelat = 128 (136) 148 (152) m. Byt till rundst 2½ och fg 2, sticka mönster enl diagram. När mönstret mäter 3 cm börjar man avm för öronlappar enl följ: Utse mitt bak.

Maska av 25 (27) 27 (28) m = nacken. Sätt följande 34 (36) 41 (42) m på en tråd = öronlapp. Maska av de följande 35 (37) 39 (40) m = pannan. Sticka följande 34 (36) 41 (42) m = öronlapp. Sticka klart den här öronlappen fram och tillbaka först. Fortsätt i mönster i den mån det går. Gör 1 enkelint i var sida innanför kantm. Upprepa int vartannat v ytterl 8 (10) 14 (13) ggr och därefter varje v 4 (2) 1 (2) ggr = 8 (10) 9 (10) m kvar. Maska av rest m på ett v från räts. Lappen ska mäta ca 5 (6) 8 (8) cm. Den andra öronlappen stickas lika.

Drag åt hålet överst på mössan med hjälp av uppläggningstråden och fäst väl.

Antenn: Görs i fg 2. Fäst garnet med 1 sm i toppen av mössan. Virka lm så att det mäter ca 4½ cm (eller önskad längd). Fäst i toppen av mössan med 1 sm så att du får en ögla. Virka fm runt ögla, gör ett par fm fler än man har gjort lm. Tag av garnet och fäst.


Design & beskrivning

Soolorado/ Sanna Mårdh Castman

Vid frågor: 070-772 19 04 (8-17)

soolorado@telia.com

TVÄTRÅD



Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = Sticka 1 m i föregående varvs maskbåge.

Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v.

Avigvänd slätstickning (avigv slätst) = Am från räts, rm från avigs.

Enkelintagning (enkelint)

I början av v = 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna.

I slutet av v = 2 m tillsammans rätt.

Dubbelintagning (dubbelint)

I början av v = 3 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna.

I slutet av v = 3 m tillsammans rätt.

Mönster enligt diagram

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, Upprepa från X tills önskat antal m har erhållits.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Smygmaska (sm) = Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

CARDIGAN

Bakstycke: Lägg på st 3 med fg 1 upp 66 (72) 76 (78) 82 (84) m och sticka rätst (1:a v = avigs). När arb mäter ca 14 (15) 16 (18) 19 (20) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 2-1 (2-1) 2-2 (2-2) 2-2 (2-2-1) m. Vid 24 (26) 28 (31) 33 (35) cm avm för nacken de mittersta 18 (20) 22 (24) 26 (26) m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-2 m vartannat v för nacken. Samtidigt med den 2:a avm för nacken avm vartannat v för axeln 9-8 (10-9) 10-9 (10-9) 10-10 (10-10) m.

Vänster framstycke: Lägg på st 3 med fg 1 upp 32 (35) 37 (38) 40 (41) m och sticka rätst (1:a v = avigs). Avm för ärmhål lika bakst. Samtidigt som man börjar avm för ärmhål börjar man snedda vid framkanten för V-halsen. Gör 1 dubbelint innanför kantm + 1 rätst m. Sticka 1 cm. Gör 1 enkelint på samma sätt med 1 cm:s mellanrum 10 (11) 12 (13) 14 (14) ggr. Avm axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

Höger framstycke. Stickas lika vänster men åt motsatt håll.



Garn Mönster Idéer