

14007

14007



VIRKAD KLÄNNING I BIANCA

BIANCA, 100% Merceriserad Bomull, 1 n = 50 gr, 160 m

Storlek:	XS	(S)	M	(L)	
Garnåtgång:	6	(7)	7	(8)	n fg 64
	5	(6)	6	(7)	n fg 2014

Virknål: KnitPro eller Pony 2½ och 3 mm.

Tillbehör: 1 knapp, ca 11 mm, spänne till skärpet



Garn Mönster Idéer

VIRKAD KLÄNNING I BIANCA

BIANCA, 100% Merceriserad Bomull, 1 n = 50 gr, 160 m

14007

Storlek: XS (S) M (L)

Plaggets mått

Bröstvidd: 80 (88) 94 (98) cm

Hel längd 85 (88) 93 (96) cm

Garnåtgång: 6 (7) 7 (8) n fg 1 (fg 64)

5 (6) 6 (7) n fg 2 (fg 2014)

Virknål: KnitPro eller Pony 2½ och 3 mm.

Tillbehör: 1 knapp, ca 11 mm, spänne till skärpet

Masktäthet: 22 fm och 28 v på virknål 3 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Virkar Du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar Du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

VIRKFÖRKLARINGAR

Sm (smygmaska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

Lm (luftmaska): Gör 1 ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från X tills önskat antal lm erhållits.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Avmaskning (avm):

I början av v: Virka sm över de m som ska avm

I slutet av v: Uteslut att virka över de m som ska avm

Ökning: Virka 2 m i samma m.

Intagning (int): Virka 2 m tills

Tips! Läs igenom all text innan du påbörjar ditt arbete.

KLÄNNING

Bakstycke: Lägg med virknål 3 och fg 1 upp 107 (115) 121 (127) lm. Börja i den 2:a m från nålen och virka 106 (114) 120 (126) fm. Fortsätt virka fm. När arb mäter 8 cm byt till fg 2. Efter 36 (42) 46 (48) varv från uppläggningsen görs 1 intagning i var sida med 23 v mellanrum 4 ggr och 1 int på var sida om de mittersta 30 (34) 36 (36) m med 11 v mellanrum 5 ggr och med 23 v mellanrum 3 (3) 3 (4) ggr. När arb mäter 20 cm byt till fg 1 och virka 8 cm med fg 1, arb mäter nu 48 cm. Byt till fg 2 och virka till arb mäter 56 (58) 62 (65) cm. Byt till fg 1 och virka 3 v omväxlande med fg 1 resp fg 2 i 30 v. Hela arb mäter nu 67 (69) 73 (76) cm, virka nu med fg 1 och avm för ärmhål 3,2,1,1,1 (6,2,1,1,1) 6,2,1,1,1 (7,2,1,1,1) m i varje sida **varje v**. När arb mäter 72 (74) 78 (81) cm minskas 1 m i var sida med 5 v mellanrum 5 ggr. När arb mäter 78 (81) 86 (89) cm delas arb på mitten för sprund. Vid 83 (86) 91 (94) cm avm för axel 4,4,4 (4,4,5) 5,5,5 (5,5,6) m vartannat v. Samtidigt med den 2:a avm för axeln utesluts (=lämnas ovirkade) de 15 (15) 16 (16) m mot mitten. Avm ytterl 1 m på nästa v vid halsringningen.

Framstycke: Lägg upp och virka lika som bakstycket tills arb mäter 77 (80) 85 (88) cm. Nu avm för halsen genom att lämna de mittersta 16 (16) 18 (18) m ovirkade och virka var del för sig. Minska 1 m vid halsen **varje v** 8 ggr. Minska för ärmhål och avm för axel som på bakstycket.

Skärp: Lägg med virknål 3 och fg 1 upp 181 lm och virka med början i 2:a lm från nålen 180 fm. Virka 1 v. Öka 1 m i slutet av v **vartannat v** 3 ggr, dvs i ena sidan. Virka 2 v. Minska nu på samma sätt som tidigare ökades. Virka från rätsidan 1 v sm runt hela skärpet. Virka nu 1 v fm med nedtag omkring både sista v fm och varvet med sm. Detta för att skärpet ej skall töjas.

Montering: Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axlarna. Virka 1 v fm runt sprundet. **Halskant:** Virka från räts med virknål 3 och fg 1, 90 (90) 92 (92) sm runt halsen. Tag av garnet, byt till virknål 2½ och fg 2 och virka nu fm från räts med nedtag om båda maskbågarna i 3 v. **Ärmhål:** Virka med virknål 3 från räts med fg 1, 92 (98) 102 (102) sm runt ärmhålet. Byt till virknål 2½ och fg 2 och virka åter från rätsidan fm med nedtag om båda maskb. På 2:a v minskas var 8:e m. Virka ytterl 1 v.

Sy ihop sidsömmar. Virka 1 hälla av 5 lm och fäst i sprundets övre del. Sy i en knapp. Sy fast ett spänne på skärpet. 1 hälla till skärpet: Virka 30 lm och slut dom till en ring.

Design och beskrivning:
Marks & Kattens AB

TVÄTTRÅD


Vattentvätt Kemtvätt Strykning Blekning Torktumling Plantorkas
Tvättas separat • Vänd avigsidan ut • Blötlägg ej • Tvätta direkt
Soar banderollerna i händelse av reklamation



www.marks-kattens.se

order@marks-kattens.se ☎ 0046 (0)31 70 61 293

KOPIERING FÖRBJUDEN