



14012

14012

VIRKAT SET I BIANCA

BIANCA, 100% Merceriserad Bomull, 1 n = 50 gr, 160 m

Storlek:	3	(6)	9	(12)	mån
Garnåtgång:	4	(4)	4	(4)	n fg 60
	1	(1)	1	(1)	n fg 1100

Virknål: KnitPro eller Pony 3 mm

Tillbehör: 3 st knappar. Art nr 201257/11-30



www.marks-kattens.se

order@marks-kattens.se ☎ 0046 (0)31 70 61 293

KOPIERING FÖRBJUDEN



Garn Mönster Idéer

VIRKAT SET I BIANCA

BIANCA, 100% Merceriserad Bomull, 1 n = 50 gr, 160 m
14012

Storlek:	3	(6)	9	(12)	mån
Centilong:	62	(68)	74	(80)	cl
Huvudmått:	46	(47)	48	(49)	cm
Plaggets mått					
Top:					
Bröstvidd:	50	(52)	54	(56)	cm
Hel längd:	24	(25)	26	(28)	cm
Byxa, stuss:	50	(50)	52	(54)	cm
Garnåtgång:					
	4	(4)	4	(4)	n fg 1 (fg 60)
	1	(1)	1	(1)	n fg 2 (fg 1100)

Virknål: KnitPro eller Pony 3 mm

Tillbehör: 3 st knappar. Art nr 201257/11-30

Masktäthet: 22 fm och 28 v på virknål 3 = 10 cm. **OBS!** Kontrollera masktätheten noga. Virkar Du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar Du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte masktätheten, får plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

VIRKFÖRKLARINGAR

Sm (smygmaska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m genom m på nålen.

Lm (luftmaska): Gör 1 ögla X stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från X tills önskat antal lm erhållits.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Lmb (luftmaskbåge).

St (stolpe): Gör 1 omsl om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (=3 m på nålen), drag garnet genom 2 m 2 ggr.

Mgr = mönstergrupp

Maskb = maskbåge

Avmaskning (avm):

I början av v: Virka sm över de m som ska avm

I slutet av v: Uteslut att virka över de m som ska avm

Öka 1 fm: Virka 2 fm i samma m.

Öka 2 fm: Virka 3 fm i samma m

Intagning (int): Virka 2 m tills

Uddkanten

1 lm, 1 fm i den yttersta fm * hoppa över 1 fm, 1 mgr (= 4 st) i nästa fm, hoppa över 1 fm, 1 sm i nästa fm. Upprepa från * varvet ut och sluta med 1 mgr, hoppa över 1 fm, 1 fm i den sista fm. Tag av garnet.

Tips! Läs igenom all text innan du påbörjar ditt arbete.

LINNE

Framstycket: Lägg med fg 1 upp 26 (28) 32 (35) lm, börja i 2:a lm från nålen och virka 25 (27) 31 (34) fm. Nu ökas m genom att lägga upp 6 lm i slutet av v. Vänd, virka fm fr o m den 2:a lm och över alla framstyckets fm och lägg upp 6 lm i slutet av v. Vänd, virka fm fr o m den 2:a lm och över alla fm. Upprepa denna ökning med 5 m i var sida ytterl 3 ggr till 65 (67) 71 (74) fm. Virka 1 v fm. På nästa v (rätsidan) minskas 1 fm i var sida innanför de 2 yttersta fm med 5 v mellanrum 4 (4) 5 (5) ggr till 57 (59) 61 (64) fm. Då hela arb mäter 12 (13) 14 (16) cm minskas för ärmhål i var sida varje v med 4, 2 fm och därefter med 1 fm 5 (5) 5 (6) ggr till 35 (37) 39 (49) fm. Då ärmhålet mäter 6 cm utesluter man de 13 (15) 15 (16) mittersta fm för halsen och virka var del för sig. Minska för halsen ytterl 2,1,1,1 fm. Då ärmhålet mäter 10 cm minskas för axeln (andra sidan) varje v med 2,2,2 (2,2,2) 3,2,2 (3,2,2) fm.

Höger bakstycke: Lägg med fg 1 upp 10 (9) 8 (8) lm, börja i 2:a lm från nålen och virka 9 (8) 7 (7) fm. På 3:e v minskas 1 fm i sidan innanför de 2 yttersta fm med 5 v mellanrum 4 (4) 5 (5) ggr samt öka 2 fm i andra sidan innanför de 2 yttersta fm med 1 v mellanrum 13 (14) 15 (16) ggr. Då samtl ökn och minskn är klara finns 31 (32) 32 (34) fm. Minska för ärmhål på samma sätt som bakstycket. Nu återstår 20 (21) 21 (22) fm. Då ärmhålet mäter 8 cm minskas för nacken varje v med först 11 (12) 11 (12) fm och därefter med 1 fm 3 ggr. Då ärmhålet mäter 10 cm minskas för axel som bakstycket.

Vänster bakstycke: Lägg upp och virka lika höger stycke men åt motsatt håll och med 3 knapphål. Det nedersta ca 1 cm efter den sista ökningen och de övriga med jämna mellanrum så att det översta kommer 2 v innan nackens minskning. Knapphålen görs innanför den yttersta fm genom att virka 2 lm, hoppa över 2 fm. På v tillbaka virkas 2 fm omkring de 2 lm.

Ficka: Lägg med fg 1 upp 26 lm och virka från 2:a lm från nålen, 25 fm. På v 9 minskas 1 fm i början och slutet av varje v tills 13 fm återstår.Tag av garnet. Virka nu utmed fickans nederkant (alla sidor utom uppl kanten) från räts 37 sm med fg 1, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb på sm. Byt till fg 2 och virka uddkant.

BYXA

Bakstycke: Lägg med fg 1 upp 18 (18) 20 (22) lm och virka med början i 2:a lm från nålen 17 (17) 19 (21) fm. Nu ökas m genom att lägga upp 3 lm i slutet av v. Vänd, hoppa över 1:a lm, virka fm samt öka 3 lm i slutet av v (3 lm = 2 fm) Fortsätt öka på detta vis med 2 fm i var sida tills det finns 57 (57) 59 (61) fm. Virka därefter rakt utan ökning till byxan i sidan mäter 3 cm, då minskas 1 fm i var sida innanför de 2 yttersta fm med 5 (5) 7 (7) v mellanrum 4 ggr. När byxan i sidan mäter 12 (13) 14 (15) cm virkas för att höja byxan bak; maska av 4 fm i början och slutet av varje v 4 ggr.Tag av garnet. Virka från rätsidan för linningen sm och tag ner i varje m, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb av sm, vänd och virka 1 v enl: 2 lm, 1 st i fm, * 1 lm, hoppa över 1 fm, 1 st i nästa fm. Upprepa

från * v ut, vänd och virka 1 lm, därefter 2 fm om varje lm och slutligen 1 fm om de 2 yttersta lm. Tag av garnet.

Framstycke: Lägg med fg 1 upp 18 (18) 20 (22) lm och virka med början i 2:a lm från nålen 17 (17) 19 (21) fm. På det 18:e v ökas genom att lägga upp 11 lm i slutet av v. Vänd, hoppa över 1:a lm och virka fm över v samt öka 11 lm i slutet av v (11 lm = 10 fm). Fortsätt öka på detta vis med 10 fm i var sida tills det finns 57 (57) 59 (61) fm. Virka därefter rakt utan ökning till byxan i sidan mäter 3 cm, då minskas 1 fm i var sida innanför de 2 yttersta fm med 5 (5) 7 (7) v mellanrum 4 ggr. När byxan i sidan mäter 12 (13) 14 (15) cm virkas 4 v för linningen lika bakstycket. Tag av garnet.

MÖSSA

Lägg med fg 1 upp 4 lm, slut till en ring med 1 sm.

Varv 1: Virka 6 fm kring lmb.

Varv 2: 2 fm i varje fm (=12 fm)

Varv 3: 2 fm i varje fm (=24 fm)

Varv 4: * 3 fm, öka 1 fm. Upprepa från * ytterl 5 ggr.

Varv 5: * 4 fm, öka 1 fm. Upprepa från * ytterl 5 ggr.

Varv 6: * 5 fm, öka 1 fm. Upprepa från * ytterl 5 ggr.

Fortsätt på detta vis att öka ut för kullen med 1 fm mer mellan ökningarna varje v tills det är 11 fm mellan ökningarna och totalt 78 fm. Därefter ökas 3 fm varje v enl:

Varv 1: * 25 fm, öka 1 fm. Upprepa från *ytterl 2 ggr.

Varv 2: * 26 fm, öka 1 fm. Upprepa från * ytterl 2 ggr.

Fortsätt på detta vis att öka ut för kullen varje v tills det är 38 (38) 40 (40) fm mellan ökningarna och varvet består av 120 (120) 126 (126) fm. Virka 6 v utan ökning. Därefter minskas till 100 (100) 105 (105) fm enl: * virka 4 fm, minsk 1 fm. Upprepa från * v ut. Virka 7 v utan minskningar. Nu ökas för brättet: 4 (4) 3 (3) fm, * öka 1 fm, 2 fm. Upprepa från * v ut och sluta med att öka 1 fm. Virka 3 v utan ökning. Byt till fg 2 och virka uddkanten.

Montering: Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Linne: Sy ihop axelsömmar. Virka från räts i halsen med fg 1, 73 sm, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb av sm, byt till fg 2 och virka uddkanten. Virka från räts med fg 1, 53 sm för vardera ärmhål, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb av sm, byt till fg 2 och virka uddkanten. Sy ihop

sidsömmarna. Virka med fg 1 och sm på höger bakstycke från rätsidan. Börja 2 v ovanför den sista ökningen och virka neråt till uppläggningskanten och virka 1 sm i varje v = 27 (29) 31 (33) sm, virka 8 (7) 6 (6) sm utmed uppläggn kanten, 54 (58) 58 (62) sm utmed framstycket och på vänster bakstycke lika som för höger bakstycke, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb av sm, byt till fg 2 och virka uddkanten. Sy i knappar.

Byxa: Sy ihop byxan i grenen. Virka med fg 1 från räts 53 sm för vardera ben, vänd och virka 1 v fm med nedtag om båda maskb, byt till fg 2 och virka 1 uddvarv Sy ihop sidsömmar. Träd ett resårband eller en snodd av garnet genom hålvarvet i linningen.

Design och beskrivning:

Marks & Kattens AB

TVÄTRÅD



MARKS & KATTENS

Garn Mönster Idéer