

I3022

I3022



MARKS &
KATTENS

Garn Mönster Idéer

Marks & Kattens AB, Heliumgatan 5, Box 274, SE-431 24 Mölndal, www.marks-kattens.se

KOPIERING FÖRBJUDEN All kopiering, tryckning, duplicering av denna beskrivning är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. © Marks & Kattens AB

KOFTA OCH TOP MED VIRKADE RUTOR

SYREN

Storlek: XS (S) M (L) XL (XXL)

Garnåtgång:

Kofta: 6 (6) 7 (8) 9 (10) n. fg 380

Top: 4 (4) 4 (5) 6 (6) n. fg 380

Virkade rutor: 3 (3) 3 (3) 3 (3) n. fg 382, 395, 394

Stickor: KnitPro, M&K Eco trästickor eller Pony 3½ och 4 mm

Virknål: KnitPro eller Pony 3 mm

MARKS &
KATTENS

Garn Mönster Idéer

KOFTA OCH TOP MED VIRKADE RUTOR

**SYREN 50% BOMULL, 50%AKRYL
13022**

Storlek: XS (S) M (L) XL (XXL)
Bröstvidd: 72-76 (80-84) 88-92 (96-100) 104-110 (115-122) cm = personligt mått

Plaggets mått

Kofta

Bröstvidd: 83 (91) 98 (107) 118 (130) cm
Hel längd: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm
Ärmlängd: 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm

Top

Bröstvidd: 83 (91) 97 (107) 117 (130) cm
Hel längd: 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm

Garnåtgång

Kofta: 6 (6) 7 (8) 9 (10) n fg 1 (fg 380, vit)
Virkade rutor: 1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 2 (fg 382, gul)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 3 (fg 395, svart)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 4 (fg 394, turkos)

Garnåtgång:

Top: 4 (4) 4 (5) 6 (6) n fg 1 (fg 380, vit)
Virkade rutor: 1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 2 (fg 382, gul)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 3 (fg 395, svart)
1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 4 (fg 394, turkos)

Stickor: KnitPro, M&K Eco tråstickor eller Pony 3½ och 4 mm

Virknål: KnitPro eller Pony 3 mm

Tillbehör: Kofta: 1-2 knappar

Masktäthet: ca 20 m och 30 v slätst på st 4 = 10 cm.

OBS! Kontrollera masktätheten nogga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

Sticka första och sista m rät alla v = kantom (km).

Enkelintagning (enkelint):
I början av v = 2 m tillsammans rätt i de bakre maskbågarna
I slutet av v = 2 m tillsammans rätt

VIRKFÖRKLARINGAR

Lm (luftmaska): Gör en ögla X stick ner nålen i öglan och drag igenom garnet. Upprepa från X tills önskat antal m har erhållits.

Sm (smygmaska): Stick ner nålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, drag denna m igenom m på nålen.

Fm (fast maska): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag garnet genom m.

Lmb (luftmaskbåge)

St (stolpe): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag genom m (3 m på nålen) drag garnet genom 2 m, omslag om nålen, drag garnet genom 2 m.

VIRKAD RUTA

Mått : 8½ x 8½ cm

Lägg med fg 1 upp 6 lm, slut till en ring med 1 sm i första lm.

Varv 1 (fg 2): 4 lm (de 3 första lm = en st), virka om ringen X 1 st, 1 lm X, upprepa X-X ytterl 10 ggr, sluta med 1 sm i 3:e lm på första stolpen = 12 st runt ringen.

Varv 2 (fg 3): 3 lm (= 1 st) virka följande runt lm mellan st från första varvet: 1 st, drag igenom 2 m = 2 m kvar på nålen, gör 1 ny st och drag igenom alla 4 m på nålen samtidigt, X 3 lm, gör en st-grupp av 3 st om varje lm mellan st från första varvet enl följ: 1 st, drag igenom 2 m (= 2 m på nålen), 1 st, drag igenom 2 m (= 3 m på nålen), 1 st drag igenom 2 m (= 4 m på nålen), drag

därefter igenom rest m samtidig X, upprepa X-X ytterl 10 ggr, 3 lm, sluta med 1 sm i 3:e lm på första st.

Varv 3 (fg 4): Tag av garnet. Gör en fm om en båge av 3 lm som är mellan två st-grupper X 4 lm 1 st om nästa lm-båge, 4 lm, 1 fm om nästa lm-båge, 10 lm, 1 fm om nästa lm-båge X, upprepa X-X ytterl 3 ggr, men sluta med 1 sm i första fm istället för en fm.

Varv 4 (fg 4): 1 lm X 4 fm om följ lm-båge av 4 lm, 1 fm i st från varvet innan, 4 fm om nästa lm-båge av 4 lm, virka följ om lm-båge av 10 lm: 7 st, 3 lm, 7 st, 1 fm om nästa lm-båge av 4 lm X, upprepa X-X ytterl 3 ggr, sluta med 1 sm i första fm istället för att göra en fm om lm-bågen.Tag av garnet.

KOFTA

Bakstycke: Lägg på st 4 med fg 1 upp 84 (92) 100 (108) 120 (132) m och sticka slätst innanför kantom i var sida (1:a v = avigs). När arb mäter 27½ (28½) 29½ (30½) 31½ (32½) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-2 (4-2-2) 4-2-2-2 (4-2-2-2) 6-2-2-2 (7-2-2-2-2) m. På nästa v från räts görs en int innanför kantom. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 1 (3) 3 (4) 7 (7) ggr. När arb mäter 43½ (45½) 47½ (49½) 51½ (53½) cm avm för nacken de mittersta 34 (36) 38 (38) 38 (40) m och var sida stickas klart för sig.
Vänster sida: Avm ytterl vartannat v 2-2 m för nacken. Samtidigt med den andra avm för nacken avm axelns m vartannat v 6-6 (6-6) 7-6 (8-8) 9-8 (10-9) m. **Höger sida:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg på st 4 med fg 1 upp 37 (42) 46 (51) 53 (56) m och sticka slätst innanför kantom i var sida. Avm och gör int för ärmhål som på bakst. När arb mäter ca 36½ (38½) 40½ (42½) 44½ (46½) cm avm för halsringn vid framkanten vartannat v 6-3-2-2-1-1-1 (7-3-2-2-2-1-1) 8-3-2-2-2-1-1 (9-3-2-2-2-1-1) 6-3-2-2-1-1-1 (6-3-2-1-1-1) m. Avm för axeln vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Ärmar: Lägg på st 4 med fg 1 upp 42 (42) 44 (44) 46 (46) m och sticka rätst (1:a v = avigs) i 2 cm. Öka på sista v 2 m jämnt fördelat = 44 (44) 46 (46) 48 (48) m. När arb mäter ca 4 (4) 4 (4) 4 (3) cm ökas 1 m i var sida innanför kantom. Upprepa ökn med ca 4 (3) 3 (2½) 2½ (2½) cm:s mellanrum ytterl 9 (11) 12 (14) 15 (17) ggr = 64 (68) 72 (76) 80 (84) m på stickan. När arb mäter ca 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 3-2-2 (4-2-2) 4-2-2-2 (4-2-2-2) 6-2-2-2 (7-2-2-2). På nästa v från räts görs en int i var sida innanför kantom. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 0 (2) 3 (2) 4 (5) ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 5 (3) 1 (4) 1 (0) ggr. Maska av vartannat v i var sida 2-2 (2-3) 2-3 (2-3) 2-3 (2-4) m. Maska av rest 30 (30) 32 (32) 34 (34) m rakt.

TOP

Bakstycke: Lägg på st 4 med fg 3 upp 78 (86) 93 (101) 112 (123) m och sticka rätst

i 4 cm (1:a v = avigs). Öka på sista v från avigs 4 (4) 5 (5) 6 (7) m jämnt fördelat = 82 (90) 98 (106) 118 (130) m. Sticka nu slätst innanför kantom i var sida rest av arb. När arb mäter ca 33 (34) 35 (36) 37 (38) cm öka i var sida för ärmen genom att lägga upp nya m vartannat v enl följ: 2-2 m. Utökade m stickas också i slätst innanför kantom. När arb mäter ca 51½ (53½) 55½ (57½) 58½ (59½) cm avm för nacken de mittersta 36 m (samma alla storlekar) och sticka var sida för sig. **Vänster sida:** Samtidigt med avm för nacken avm axelns m vartannat v 14-13 (16-15) 18-17 (20-19) 23-22 (26-25) m. **Höger sida:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst. Lägg ut för ärmar i var sida lika bakst. När arb mäter ca 32½ (34½) 36½ (38½) 40½ (42½) cm avm för halsen de mittersta 36 m och sticka var sida för sig. Vänster sida: Sticka rakt tills arb mäter 51½ (53½) 55½ (57½) 58½ (59½) cm. Avm för axeln vartannat v lika bakst. **Höger sida:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Montering

Kofta: Virkad rad nedtill: Virka 9 (10) 11 (12) 13 (14) rutor enl förkl. Sy ihop rutorna, sida mot sida, i en rad enl följ: Sy ihop varje hörn, samt några stygn mitt på sidan där rutorna möts.

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 3½ och fg 1 upp m runtoms halsringn. Sticka rätst i 5 v. Maska av i rätst. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantom till sömsmån. Sy fast den virkade rutraden nedtill runtoms koftan. Fäst fast i varje hörn på rutan och lite mitt på varje sida som möter nederkanten på koftan. **Vänster framkant:** Plocka från räts med st 3½ och fg 1 upp m längs framkanten, även längs den virkade rutan. Hoppa över ca vart 4:e v. Sticka rätst i ca 3 (2½) 2½ (2) 3½-4 (5½) cm. Maska av i rätst. **OBS!** Den rätstickade framkanten blir olika bred på storlekarna beroende på antal virkade rutor runtoms nedtill. **Höger framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll. **Knapphålsögla:** Virka med fg 1 upptill på höger framstycke en knapphålsögla enl följ: Fäst garnet med en sm. Virka 14-15 lm, fäst i kanten igen med 1 sm, virka 15-16 fm

runt öglan.Tag av garnet och fäst trådarna. Sy i en knapp på vänster framkant. Och en knapp på höger sida som dekoration. Vill du ha fler öglor, virka på liknande sätt, ut med höger framkant, med det mellanrum som du tycker passar bäst. Virka ev ett v fm med fg 4 nedtill utmed rutraden för att det ska bli lite stadigare.

Top: Sy ihop axelsömmarna. Virka 2 rutor enl förkl. Sy ihop rutorna, sida mot sida. Sy fast rutorna utmed den raka avmaskade kanten på framstycket och utmed sidorna. Sy runtoms hörnen samt lite på mitten. **Ärmhålskanter:** Plocka från räts med st 3½, fgl upp m utmed ärmhålet. Plocka 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, kanten ska inte bubbla eller strama. Sticka 1 v rätst. Maska av i rätst. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantom till sömsmån. Virka med fg 1 i v fm runt halsringn (ej över de virkade rutorna, vill man virka även över de virkade rutorna vid halsen virka med fg 4).

Design & beskrivning
Soolorado/Sanna Mårdh Castman
070-772 19 04

TVÄTTRÅD



MARKS & KATTENS

Garn Mönster Idéer